
Instalación dual Windows 11 y Ubuntu 26.04 desktop en Oracle Virtual Box


Antes de comenzar


Para poder instalar ambos sistemas operativos debes hacerlo en el mismo orden en que aquí aparece documentado

Creación de máquina virtual




En base al hardware de nuestra máquina anfitriona establecemos el hardware de nuestra máquina virtual:



Crear máquina virtual
Hardware
Puede modificar el hardware de la máquina virtual cambiando la cantidad de RAM y número de CPU virtuales. También es posible habilitar EFI.
Memoria base:
4096 MB
4 MB
8192 MB
Procesadores:
6
1 CPU
12 CPUs
Habilitar EFI (sólo SO especiales)
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar


Crear máquina virtual
Disco duro virtual
Si lo desea puede añadir un nuevo disco duro vitual a la nueva máquina. Puede crear un nuevo archivo de disco duro o seleccionar uno existente. De forma alternativa puede crear una máquina virtual sin un disco duro virtual.
Crear un disco duro virtual ahora
Tamaño de disco:
120,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Reservar tamaño completo
Usar un archivo de disco duro virtual existente
ubuntu desktop.vdi (Normal, 50,00 GB)
No añadir un disco duro virtual
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar






Deshabilitamos el secure boot para no tener problemas con el arranque




Pasos de instalación de windows 11


Haremos la instalación igual que lo ya explicado excepto en lo que se ve en las pantallas siguientes.

Crearemos una partición de aproximadamente 80GB para así dejar otros 40GB para instalar posteriormente Ubuntu 26. Para ello:



Configuración de Windows 11
Seleccionar ubicación para instalar Windows 11
Refresh
Load Driver
Bring Disk Online
Delete Partition
Format Partition
Create Partition
Extend Partition
Nombre
Tamaño total
Espacio disp...
Tipo
Disco 0 Espacio sin asignar
120.0 GB
120.0 GB
Espacio sin asignar
Microsoft
Soporte
Oficio
Siguiente



Con la partición recién creada seleccionada, pulsaremos siguiente:




Cuando te pida acceder con tu cuenta de email recuerda hacer lo que vimos en la instalación anterior. Llegarás finalmente a:




Después de instalar windows 11

Acceda al sistema operativo > panel de control > hardware y sonido



Y si aparece algo que diga inicio rápido, desactívalo. En mi caso no aparece




Si te da opción a desactivar el cifrado de disco, desactivalo. En mi caso, no aparece.


Apaga el sistema operativo virtual

Instalación de Ubuntu 26


Vuelve a conectar el cable de red de la máquina virtual




Quita la iso de Windows 11 e introduce la uso de Ubuntu 26.04 desktop




quedando así:




Inicia la máquina virtual. Debería salir un menú para elegir probar e instalar ubuntu. Si no aparece, accederás a Windows 11. Entra con tu usuario y, mientras pulsas la tecla shift, presiona reiniciar el sistema operativo. No sueltes hasta ver una pantalla como la siguiente:



Ahora ya podremos elegir el método de acceso




y




Y ahora ya debería saltar la instalación de ubuntu




Lo instalaremos como ya vimos en pasos anteriores hasta llegar a esta pantalla:





Avanzaremos mas pantallas hasta llegar aquí:



El resto de pasos los daremos igual que en la instalación que vimos con anterioridad

Prueba final

Cuando salga GRUB accede 1º a ubuntu y reincia. Ahora accede a Windows 11. Ahora accede a Ubuntu de nuevo.

Problemas conocidos

En ocasiones, al acceder a Windows 11 el sistema de elección de sistema operativo (GRUB) es borrado por windows. Podemos restaurarlo si accedemos a windows 11 > cmd (ejecutar como administrador) y ejecutamos el siguiente comando `bcdedit /set "{bootmgr}" path \EFI\ubuntu\grubx64.efi` Tras ello, al reiniciar, debería volver a aparecer GRUB.

Revision #6
Created 2026-09-25 08:05:37 UTC by Pablo Ruiz
Updated 2026-10-02 07:46:52 UTC by Pablo Ruiz